





Scale 1:25,000



PRÍKLAD URČENÍ 1 km ČTVERCE SAMPLE 1,000 METER GRID SQUARE	URČENÍ SOUŘADNIC S PŘESNOSTÍ 100 m 1. Čís velké číslice SVISLE kilometrů čáry vlevo od bodu a odhadní desítiny (100 m) od kilometrů čáry k určení bodu: 24 7 2. Čís velké číslice VODOROVNĚ kilometrů čáry pod bodem a odhadní desítiny (100 m) od kilometrů čáry k určení bodu: 26 5 Příklad: 247265	100 METER REFERENCE 1. Read large numbers labeling the VERTICAL grid line left of point and estimate tenths (100 meters) from grid line to point: 24 7 2. Read large numbers labeling the HORIZONTAL grid line below point and estimate tenths (100 meters) from grid line to point: 26 5 Example: 247265
100 km ČTVEREC 100,000 M SQUARE IDENTIFICATION WR	3. Při PŘEKROČENÍ 100 km ČÁRY PŘEDBĚH OZNAČENÍ 100 km ČTVERCE, VE KTERÉM URČOVANÝ BOD LEŽÍ. Příklad: WR247265	3. WHEN REPORTING ACROSS A 100,000 METER LINE, PREFIX THE 100,000 METER SQUARE IDENTIFICATION IN WHICH THE POINT LIES. Example: WR247265
OZNAČENÍ ZÓNY GRID ZONE DESIGNATION 33U	4. Při PŘECHODU DO JINÉ ZÓNY PŘEDBĚH OZNAČENÍ ZÓNY. Příklad: 33UWR247265	4. WHEN REPORTING ACROSS THE GRID ZONE DESIGNATION AREA, PREFIX THE GRID ZONE DESIGNATION. Example: 33UWR247265

ELEVATIONS IN METERS



LIMITED DISTRIBUTION

Distribution authorized to DoD, IAW 10 U.S.C. §9130 & 455. Release authorized to U.S. DoD contractors IAW 48 C.F.R. §52.245-7000. Refer other requests to Headquarters, NSA, ATTN: Release Officer. Stop P-25, destroy as "For Official Use Only." Removal of this caveat is prohibited.

THIS MAP IS RED-LIGHT READABLE

ELEVATION GUIDE	ADJOINING SHEET			BOUNDARIES
N/A	N/A	N/A	N/A	PARDUBICKÝ KRAJ
N/A	N/A	3018 I	N/A	
N/A	N/A	N/A	N/A	

CONTOUR INTERVAL 5 METERS

SPHEROID.....WORLD GEODETIC SYSTEM

GRID.....1,000 METER UTM: ZONE 33

PROJECTION.....TRANSVERSE MERCATOR

HORIZONTAL DATUM.....WORLD GEODETIC SYSTEM

WGS84 VALIDATED

